


ひかり電話 C T I インストールマニュアル


※インストールされる環境によっては、このマニュアル以外の操作が必要になる場合があります。

※例えば、「.NetFramework4」のインストールなどがそうです。その操作手順については、省略させていただきます。


1. ダウンロードしたファイルを解凍してできたフォルダ「ひかり電話 C T I セットアップ」を開きます。




2. フォルダの中にある「setup.exe」をダブルクリックします。




3. セットアップウィザードが起動しますので、「次へ(N)」をクリックします。



4. 「すべてのユーザー(E)」にチェックを付け、「次へ(N)」をクリックします。



5. 「次へ(N)」をクリックします。




6. インストールが完了したら、「閉じる(C)」をクリックします。

7. デスクトップ画面上に出来た「ひかり電話CTI」アイコンをダブルクリックします。




8. 初回起動時のみ、追加の音声合成パッケージのインストール確認が表示されますので、「はい」をクリックします。 ※V2.5.4以降は表示されません。


途中、ユーザーアカウント制御の画面が現れたら、全て「はい」をクリックしてください。（基本的には、3回表示されます。）



9. ひかり電話CTIが起動しますので、常駐アイコンから右クリックして「設定」をクリックします。



10. SIPサーバーアドレス、ユーザーID、内線電話番号、パスワードなど必要な設定を入力します。(詳細はマニュアルを参照)



【補足事項】

●プログラムのインストール以外に「Microsoft Speech API Platform」のセットアップが必要です。

※V2.5.4以降は不要となりました。

- ・MSSpeech_SR_ja-JP_TELE.msi . . . 音声ファイル
- ・MSSpeech_TTS_ja-JP_Haruka.msi . . . 音声ファイル
- ・SpeechPlatformRuntime (x64).msi . . . ランタイム64ビットOS用
- ・SpeechPlatformRuntime (x86).msi . . . ランタイム32ビットOS用

以下のリンクからダウンロードするか、マイクロソフトのサイトから入手してください。

<http://agrimo.jp/wp/download/MicrosoftSpeech.zip>

●「Microsoft Speech API Platform」のセットアップが出来ていない時 ※V2.5.4以降は表示されません。

「Microsoft Speech API Platform」のセットアップが出来ていない場合は、着信時にポップアップ画面の表示とともに次のようなエラーが発生しますので、正しくインストールを行ってください。

